

iDCuvePro Mobile

Note de version 3.07.000 Vendange 2026

- Livraison juin 2026
 - Liste des évolutions et corrections
-

Sommaire

1. Suivi FA - Optimisation du chargement des cuves.....	3
2. Suivi FA - Mode déconnecté : multi-échantillons en cas de plusieurs envois d'une même cuve.....	3
3. Suivi FA - Mode déconnecté : problème d'envoi de plusieurs échantillons pour une cuve.....	4
4. Suivi FA - Mode déconnecté : problème sur filtres sites/lieux.....	4

1. Suivi FA – Optimisation du chargement des cuves

#29359 Correction

Dans le menu Suivi FA, l’affichage des cuves d’un suivi FA créé au préalable dans iDCuvePro pouvait durer de 1 à 2 minutes selon le nombre de cuves.

Les performances ont été améliorées de façon à ce que les cuves s’affichent plus rapidement dans le suivi FA du jour.

2. Suivi FA – Mode déconnecté : multi-échantillons en cas de plusieurs envois d’une même cuve

#29242 Correction

Ce point concerne le cas où on passe en mode déconnecté en rapatriant les données via le menu “Mode déconnecté” puis en cochant “Suivi FA” et en sélectionnant un ou plusieurs site(s) et lieu(x).

Une fois sans connexion réseau, les manipulations dans le menu Suivi FA restent possibles.

Mais lorsqu’on saisissait des résultats pour une cuve, puis qu’on envoyait successivement les résultats en mode déconnecté, alors une fois la connexion rétablie et la synchronisation réalisée, cela provoquait la création de plusieurs échantillons dans iDCuvePro pour cette même cuve, avec les mêmes résultats.

Une correction a été apportée afin que s’il s’agit d’un même échantillon envoyé plusieurs fois pour une même cuve avec les mêmes résultats, alors 1 seul échantillon est bien créé dans iDCuvePro pour cette cuve.

3. Suivi FA – Mode déconnecté : problème d’envoi de plusieurs échantillons pour une cuve

#29241 Correction

Ce point concerne également le mode déconnecté.

Lorsque pour une même cuve, deux échantillons étaient saisis sans envoi entre chaque échantillon, alors une fois la connexion rétablie et la synchronisation réalisée, seul le dernier échantillon saisi était créé dans iDCuvePro.

Une correction a été apportée afin que les deux échantillons soient bien créés pour cette même cuve sur la journée.

4. Suivi FA – Mode déconnecté : problème sur filtres sites/lieux


#29198 Correction

Ce point concerne également le mode déconnecté.

Certaines actions une fois les données des site(s)/lieu(x) rapatriées n’étaient pas possibles dans le menu Suivi FA.

En effet, une fois dans le menu Suivi FA, des accès sont possibles vers :

- La liste des cuves du ou de(s) site(s)/lieu(x) rapatriés
- Un second filtre site(s)/lieu(x) pour restreindre la liste



Après avoir ajouté des cuves via la liste des cuves, si on allait dans les filtres site(s)/lieu(x) et validait en ayant changé les filtres ou non, alors les cuves ajoutées précédemment n'étaient plus affichées dans le suivi FA.

Une correction a été apportée afin de bien conserver les cuves ajoutées si elles répondent aux critères de site(s)/lieu(x) sélectionnés.